



RAGGI

Modellstorlek M/L, streetmössa ca 200 g

Halsduk ca 350 g

Långsockor stl 37/38 ca 330 g

(skaftets längd ca 60 cm)



5-22

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
MÖSSA/STL
HALSDUK/MÅTT
LÅNGSOCKA/STL
GARNÅTGÅNG/MÖSSA
GARNÅTGÅNG

STREETMÖSSA, HALSDUK & EXTRA LÅNGA RAGGSOCKOR

Raggi
Gästrike 4 tr, Vinga, Duo. **(OBS! Garnåtgången kan variera vid byte av kvalitet, beroende på garnets längd och andra stickor).**
XS/S (M/L)
Bredd ca 30 cm, Längd 160 cm
34-36 (37-38) 38-39 (40-41)
Ca 185 (200) g

HALSDUK

Ca 350 g (inklusive fransar, färdig längd ca 9 cm långa fransar på vardera kortsida)

SOCKOR

Ca 320 (330) 340 (350) g (skaftets längd ca 60 cm)

GARNÅTGÅNG

RUNDSTICKOR

STICKOR

STICKOR

STRUMPSTICKOR

TILLBEHÖR

DESIGN & TEXT

Nr 6, 40 cm till streetmössa

Nr 6 till streetmössa

Nr 7 till halsduk

Nr 4 och 4½ till långsockor

Elastisk tråd till mössan

Järbo Garn

TIPS

Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken under arbetets gång.

FÖRKLARINGAR

Mössan stickas med dubbelt garn

MÖSSA/STORLEK XS/S

Lägg på rundsticka nr 6 upp 66 m med dubbelt garn, sticka 3 rm och 3 am runt tills arb. mäter 26 cm. Minska för toppen: Sticka 1 rm, 2 rm tills. 1 am, 2 am tills. varvet runt. På nästa v stickas 2 rm tills. och 2 am tills. Tag av tråden, drag tråden genom de återstående m, drag åt och fäst tråden på avigsidan.

MÖSSA/STORLEK M/L

Lägg på rundsticka nr 6 upp 90 m med dubbelt garn + elastisk tråd, sticka 3 rm och 3 am runt tills arb mäter 26 cm. Låt den elastiska tråden följa med ca 5 cm. Minska sedan för toppen som stl S.

HALSDUK

Lägg upp på st 7 upp 63 m och sticka resår 1 rm, 1 am. Lyft alltid sista m med garnet framför arbetet **(OBS! sticka alltid första m rät)**, det ger en finare kant. När arb mäter 160 cm eller önskad längd avmaskas lagom fast i resår. Klipp ca 62 st ca 23 cm långa trådar till frans (eller till önskad längd). Knyt fast frans av 2 tr i varannan maska.

RAGGSOCKOR

Lägg upp 56 (64) 64 (72) m på st nr 4 och fördela dem 4 st, sticka resår 2 rm och 2 am, sticka tills arbetet mäter 58 (59) 60 61 cm (eller önskad längd). Byt till st nr 4½ och sticka 2 v släts. På det första v minskas 16 (16) 16 (18) m genom att sticka de aviga m tills = 48 m. På det andra v minskas 0 (4) 4 (6) m jämt fördelat. = 40 (44) 44 (48) m. Fördela m så att det är lika många på alla st. Sticka fram och tillbaka på 1:a och 4:e stickan 16 (18) 18 (20) v. På nästa v = rätsidan stickas 12 (13) 13 (14) m, 2 m tills. rätt i bakre maskbågen, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am. 2 am tills. 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills. rätt i bakre maskbågen, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills. 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 13 (13) 14 (14) m på höger sida av hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka resten från hälen samt plocka upp 13 (13) 14 (14) m på vänster sida om hälen är 1:a st. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar men minska på 1:a och 4:e stickan enligt följande: (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rät på 1:a stickan och de 2 första m tills. rätt i bakre maskbågen på den 4:e stickan. Detta upprepas varannat v tills 40 (44) 44 (48) m återstår. Sticka rakt tills hela foten mäter 18 (19) 20 (21) cm.

Avmaska för tå, gäller alla storlekar, (1:a stickan är den som är till vänster mitt under foten) X på 1:a st, sticka 3 rm, 2 rm tills. i bakre maskbågen, sticka resterande m. På sticka 2, sticka tills 5 m återstår, sticka 2 rm tills. På st nr 3, sticka 3 rm, 2 rm tills. i bakre maskbågen, sticka resterande m. På sticka 4, sticka tills 5 m återstår, sticka 2 rm tills. Sticka 1 v utan minskningar X (upprepa mellan X och X tills 8 m återstår på var sticka). Minska sedan på varje v tills 4 m återstår på var sticka. För att få ett finare avslut maska av från avigsidan så här: Vänd arbetet ut och in så att du har avigsidan fram och för över maskorna på 2 stickor (= 8 m på vardera stickan). Maska av genom att sticka 1 rm från var sticka 2 ggr, drag den först stickade rm över den andra rm, fortsätt varvet ut. Tag av garnet. Fäst alla trådar

TVÄTRÅD

På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvaliteten. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.



VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB
VID EVENTUELLA RÄTTELSE I BESKRIVNINGEN Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se ETT TACK TILL EXIT, Valbo köpcentrum

Järbo
GARN®
www.jarbo.se

