

Järbo
GARN®

92321
RAFFIA



PAPPERSHATT & MIDJEVÄSKA ATT TRÄ PÅ BÄLTE

Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)

HATT:
MASKTÄTHET Ca 18 fm x 21 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR S/M (M/L)
OMKRETS Ca 53 (57) cm
HÖJD KULLE Ca 15 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 (175) g (fg 37208, beige)
VIRKNÅL 3 mm

VÄSKA:
MASKTÄTHET Ca 17 fm x 16 v med virknål 3,5 mm = 10 x 10 cm
BREDD Ca 18 cm
HÖJD Ca 10,5 cm
GARNÅTGÅNG Ca 35 g (fg 37206, svart)
VIRKNÅL 3,5 mm
TILLBEHÖR 1 knapp ca 1,5 cm i diameter

DESIGN & TEXT Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Daniel Bernstål
FOTOMODELL Janna Ilou

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.**
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbete, fm=fast maska, ggr=gånger, lm=luft maska, minsk=minskning, sm=smyg maska, tills=tillsammans, v=varv

HATT

V 1: Virka 8 fm i magisk ring.
V 2: Virka 2 fm i varje m = 16 m på v.
V 3: *Virka 1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 24 m på v.
V 4: Virka 24 fm.
V 5: *Virka 2 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 32 m på v.
V 6: *Virka 3 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 40 m på v.
V 7: Virka 40 fm.
V 8: *Virka 4 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 48 m på v.
V 9: *Virka 5 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 56 m på v.
V 10: Virka 56 fm.
V 11: *Virka 6 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 64 m på v.
V 12: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 72 m på v.
V 13: Virka 72 fm.
V 14: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 80 m på v.
V 15: *Virka 9 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 88 m på v.
V 16: Virka 88 fm.
V 17: *Virka 10 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 96 m på v.
V 18: OBS! Gäller endast den större storleken: *Virka 11 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 104 m på v.
Virka 16 v fm utan ökn = 96 (104) m på v.
Nästa v: *Virka 10 (11) fm, 2 fm tills*, upprepa * - * v ut = 88 (96) m på v.
Virka 2 (3) v fm utan minsk.
OBS! Det här v gäller bara den mindre storleken: *Virka 10 fm, 2 fm i nästa m*, Upprepa * - * v ut = 96 m på v.



Baksida väska

BRÄTTE

V 1: *Virka 7 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa * - * v ut = 108 m på v.
V 2: *Virka 8 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 120 m på v.
V 3: *Virka 5 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 140 m på v.
V 4: Virka 140 fm.
V 5: *Virka 6 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 160 fm på v.
V 6-7: Virka 160 fm / v.
V 8: *Virka 7 fm, 2 fm i samma m*, upprepa * - * v ut = 180 m på v.
Virka 13 (15) v fm utan ökn. Avsluta sista v med 1 sm.
Tag av garnet och fäst alla trådar.

VÄSKA

Hela väskan virkas med fm.
Lägg upp 29 m med virknål 3,5. Hoppa över 1:a m och virka 28 fm. Vänd varje v med 1 lm.
När arb mäter ca 21 cm, börja minska för lock enl följande: 1 fm, 2 m tills, virka fm till 3 m återstår på v, 2 m tills, 1 fm.
Vänd varje varv med 1 lm. Minska på samma sätt varje varv, till 4 m återstår. Sista v: 1 fm, 2 m tills, 1 fm.
Knapphål: Virka 8 lm, fäst i sista fm med 1 sm. Klipp garnet.
Hälla: Lägg upp 16 lm, hoppa över 1:a lm och virka 15 fm, 1 lm, vänd, 15 fm. Klipp garnet och virka en hälla till.

MONTERING

Vik upp arb, 10 cm från uppläggning, får formen av ett kuvert. Virka ihop sidorna med fm. Sy fast hällorna på baksidan av väskan, ca 2,5 cm från var sidan. Fäst alla trådar och sy fast en knapp.


Magisk ring - steg för steg



1. Forma garnet till en ring genom att korsa den långa tråden över den korta. Den korta garnänden ligger i handen.



2. Stick in virknålen i ringen...



3. ...och dra garnet genom till en ögla.



4. Gör ett omslag...



5. ...och dra garnet genom ögla (=1 lm).



6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...




7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...



8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...




9. ... =1 fm.



10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.



11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så ringen blir mindre.



12. Arbetet sluter sig utan hål i mitten.



13. Avsluta med 1 sm i 1:a fm. Dra ev lite till i den korta tråden.

