

Jarbo
GARN®

91784
LLAMA SILK



91784. BABYFILT I MORMORSRUTOR

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)

MASKTÄTHET 1 ruta: Ca 7,5 x 7,5 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEK Ca 70 x 85 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 145 g (fg 12201, vit)

Fg 2: Ca 75 g (fg 12209, rosa)

Fg 3: Ca 50 g (fg 12210, lila)

Fg 4: Ca 25 g (fg 12202, grå)

VIRKNÅL 3.5 mm

FÖRKLARINGAR

Luftmaskor (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, omslag om garnet och drag genom maskan.

Fast maska (fm): Nedtag, hämta upp garn (= 2 öglor på virknålen), gör ett omslag och dra garnet genom båda öglorna.

Stolpe (st): Gör 1 omslag, nedtag och hämta garn (= 3 öglor på virknålen), omslag, dra garnet genom 2 öglor, omtag, dra garnet genom de resterande 2 öglorna.

Smygmaska (sm): Nedtag, hämta garn, dra garnet genom m på virknålen.

Montering: Rutorna virkas ihop samtidigt som varv 4 virkas, en efter en.

RUTA 1:

Med virknål 3,5: Virka 5 lm med fg 4 och slut till en ring med en sm.

Varv 1: 3 lm, 2 st, 3 lm, *3 st, 3 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm. Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.

Varv 2: Byt till fg 3. Börja i ett hörn (= 3 lm mellan 3 st), 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt 3 lm, *3 st, 3 lm 3 st runt 3 lm, 2 lm*upprepa * - * 3ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v. Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.

Varv 3: byt till fg 2. Börja i ett hörn. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt hörnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, *(3 st, 3 lm, 3 st i hörnet), 2 lm, 3 st, 2 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.

Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.

Varv 4: byt till fg 1. Börja i ett hörn. 2 lm, 2 st, 3 lm, 3 st runt hörnets 3 lm, 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm, *(3 st, 3 lm, 3 st i hörnet), 2 lm, 3 st, 2 lm, 3 st, 2 lm* upprepa * - * 3 ggr, avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.

Tag av garnet. Fäst gärna trådarna.

RUTA 2:

Virka v1, v2, v3 som ruta 1 + 2 sidor på v4.

I 3:e hörnet börjar man virka samman rutorna, det görs genom att virka växelvis i ruta 1 och ruta 2:

Ruta 2: 3st i hörnets lmb, 1 lm,

Ruta 1: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,

Ruta 2: 3 st i samma hörn-lmb, 1 lm,

Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,

Ruta 2: 3 st om nästa lmb, 1 lm,

Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,

Ruta 2: 3 st om nästa lmb, 1 lm,

Ruta 1: 1 fm i lm mellan st-grupp, 1 lm,

Ruta 2: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,

Ruta 1: 1 fm i hörnets lmb, 1 lm,

Ruta 2: 3 st i samma hörn-lmb.

Fortsätt med sista sidan, lika som de 2 första sidorna.

Virka vidare på samma sätt till det finns 10 rutor (eller önskat ant) i en rad.

Fortsätt sedan nästa rad med att virka på ruta 11 på samma sätt som ruta 2, i sidan av den första rutan i rad 1.

Nu har du en vinkel att montera ruta 12 i. Då ska den virkas ihop med 2 sidor. Virka en sida på v 4, och virka ihop först med ruta 11, lika som ovan.

I hörnet virkas så här: Ruta 12: 3 st i hörnets lmb, 1 lm,

Ruta 11: 1 fm i hörnets lmb, 1lm,

Ruta 2: 1 fm i hörnets lmb, 1lm,

Ruta 12: 3 st i samma hörn-lmb,

Fortsätt att virka på en ruta i taget på samma sätt till det är 8 rutor i bredd. (eller önskat ant)

KANT

Varv 1 – 3: börja i ett hörn och med fg 1, virka *(3 st, 1 lm, 3 st) i hörnets lmb, * (3 st mellan stolpgrupperna, 1 lm) 3 ggr, 1 lm, 3 st

mellan rutorna, 1 lm* upprepa * - * längs hela sidan** upprepa ** - ** runt filten, sluta med 1 sm i 1:a st. Tag av garnet och fäst trådarna.

V 4 – uddkant: fortsätt med fg 1 och börja i ett hörn: *(1fm, 3 lm, 1fm) i hörnets lmb, *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i den mittersta st i nästa stolpgrupp, 1 fm om lm före nästa stolpgrupp* upprepa * - * längs hela sidan, upprepa ** - ** runt filten, sluta med 1 sm i 1:a fm. Tag av garnet och fäst trådarna.

MONTERING

Spänn ut filten efter angivna mått mellan fuktiga dukar, låt torka.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm