

Järbo
GARN®

92263

LLAMA SILK
SOFT RAGGI
JÄRBO 8/4
COLIN

D

C



92263. 'KLUT' – KNYTMÖSSA TILL BARN

GARNKVALITÉ (A) Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester elasthan. Nystan ca 100 g = 268 m)

GARNKVALITÉ (B) Järbo 8/4 (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)

GARNKVALITÉ (C) Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nystan 50 g = 150 m)

GARNKVALITÉ (D) Llama Silk (70 % mjuk babylama, 30 % mullberry silk. Härva ca 50 g = 165 m)

MASKTÄTHET (A,B) Ca 24 m x 33 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (C,D) Ca 24 m x 28 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV (A,C,D) Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

GARNALTERNATIV (B) Garngrupp 2 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR/MÅTT Omkrets: Ca 39 (41) cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 50 (75) g (fg 31220, milkshake print, Soft Raggi)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 50 (75) g (fg 32089, pistagegrön, Järbo 8/4)

GARNÅTGÅNG (C) Ca 50 (75) g (fg 28114, orange, Colin)

GARNÅTGÅNG (D) Ca 50 (75) g (fg 12219, limegul, Llama Silk)

STICKOR 4 mm

FÖRKLARINGAR

Km: 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb.

Minsk: Lyft 2 m, som de skulle stickas rätt tills, sticka 1 rm, dra de 2 lyfta m över den stickade.

Resår: *1 rm, 1 am*, upprepa * - * 2 ggr = 6 m.

Ökn: Lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka rät.

KLUT

Lägg upp 34 (39) m på st 4 mm.

Varv 1: = avigsidan: km, 26 (31) am, *1 rm, 1 am*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, km.

Varv 2: = rätsidan: km, *1 rm, 1 am*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, 2 (3) rm,* ökn, 1 rm, ökn, 4 (5) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, ökn, 1 rm, ökn, 8 (9) rm, km.

Varv 3: km, 34 (39) am, 6 m resår, km.

Varv 4: km, 6 m resår, 3 (4) rm, *ökn, 1 rm, ökn, 6 (7) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, ökn, 1 rm, ökn, 9 (10) rm, km.

Varv 5: km, 42 (47) am, 6 m resår, km.

Varv 6: km, 6 m resår, 4 (5) rm, *ökn, 1 rm, ökn, 8 (9) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr ökn, 1 rm, ökn, 10 (11) rm, km.

Varv 7: km, 50 (55) am, 6 m resår, km.

Varv 8: km, 6 m resår, 5 (6) rm,*ökn, 1 rm, ökn, 10 (11) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, ökn, 1 rm, ökn, 11 (12) rm, km.

Varv 9: km, 58 (63) am, 6 m resår, km.

Nu är det 66 (71) m på v.

Varv 10: km, 6 m resår, 58 (63) rm km.

Varv 11: km, 58 (63) am, 6 m resår, km.

Upprepa v 10 och v 11 till arb mäter 32 (34) cm.

Minska från rätsidan enl följande:

Varv 1: km, 6 m resår, 5 (6) rm, *minsk (enl förklaring), 10 (11) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, minst, 11 (12) rm, km.

Varv 2: km, 50 (55) am, 6 m resår, km.

Varv 3: km, 6 m resår, 4 (5) rm, *minsk, 8 (9) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, minst, 10(11) rm, km.

Varv 4: km, 42 (47) am, 6 m resår, km.

Varv 5: km, 6 m resår, 3 (4) rm, *minsk, 6 (7) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, minst, 9 (10) rm, km.

Varv 6: km, 34 (39) am, 6 m resår, km.

Varv 7: km, 6 m resår, 2 (3) rm, *minsk, 4 (5) rm*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, minst, 8 (9) rm, km.

Varv 8: km, 26 (31) am, 6 m resår, km. Nu är det 34 (39) m på v.

Maska av alla m.

KNYTBAND

Hela bandet stickas i resår. Rm på rm, am på am. Lägg upp 3 m på st 4 mm, lägg upp på bara 1 sticka.

Varv 1: km, am, km.

Varv 2: km, ökn, rm, ökn, km.

Varv 3: km, rm, am, rm, km.

Varv 4: km, ökn, am, rm, am, ökn, km.

Varv 5: km, am, rm, am, rm, am, km.

Fortsätt att öka 1 m vartannat v, innanför km i var sida, till det finns 13 (15) m på stickan. De ökade m stickas i resår.

Fortsätt att sticka resår innanför km i var sida till arb mäter ca 33 (36) cm. Börja nu varje v med att sticka ihop de 2 första m på v, avigt tillsammans (= km), fortsätt v med resår, rm på rm, am på am, sluta med 1 km. Minska på detta sätt till 3 m återstår på v. Mask av och fäst alla trådar.

MONTERING

Vik ihop mössan och sy ihop mössan – uppläggningsv mot avmaskningsv = mitt bak på mössan. Då har du en rondell. Resårkanten är nertill på mössan. Sy ihop den motsatta sidan = upptill på mössan. Börja mitt bak (vid den hopsyddasidan) och lämna öppet några cm mitt fram. Bandet träs genom öppningen. Fäst alla trådar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **vs** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm